


Wykonanie automatycznej aktualizacji Pomost 20-4.5

Warunkiem koniecznym do zadziałania automatycznej aktualizacji jest posiadanie przez Użytkowników uprawnień do modyfikacji i tworzenia plików i podkatalogów w swoich katalogach Pomost na swoich stacjach roboczych. Jeśli dotąd nie mieli, należy im przypisać, czynność tę wykonujemy raz, aby potem działały już wszystkie kolejne automatyczne aktualizacje Pomostu. Na Windows Vista, dodatkowo trzeba wyłączyć parametr „Kontrola kont Użytkownika”.

Czynności do wykonania przez Administratora lub Informatyka:

1. Przesłać lokalny parametr systemowy o nazwie „KOD Statusu AutoUpdate” z wartości 0 (zero) na wartość 1 (jeden).
2. Upewnić się że WSZYSCY Użytkownicy na wszystkich stacjach roboczych wylogowali się z Pomostu oraz samemu się wylogować.
3. Wykonać kopię bazy danych.
4. Kolejne czynności opisane w punktach od 5 do 10 prosimy wykonać na jednej, dowolnej stacji roboczej. Uwaga! Automatycznej aktualizacji Pomostu (w przeciwieństwie do metody tradycyjnej) nie należy wywoływać bezpośrednio na serwerze, na którym zainstalowana jest tylko baza danych (czyli Pomost bez plików klienta). Aktualizacja bazy w tym przypadku zostanie wykonana zdalnie ze stacji roboczej tak jak to opisano w pkt. 9.
5. Umieścić plik instalacyjny o nazwie 20-4_5_000000.exe, ściągnięty z niniejszej strony w katalogu AutoUpdate na dysku wspólnym H:
6. W tym samym katalogu, czyli H:\Autoupdate\ utworzyć plik o nazwie 20-4_5_000000.ini, czyli plik o takiej samej nazwie jak plik instalacyjny, tylko różniący się rozszerzeniem. Proszę upewnić się, że nie ma literówki w nazwie pliku, w razie różnicy między nazwami obu plików mechanizm nie zadziała.
7. Wewnątrz pliku 20-4_5_000000.ini proszę umieścić następujące 2 linie, obie zakończone znakami Entera, przy czym w drugiej linii po wyrazie IP_Serwer i znaku równości, należy umieścić swój adres serwera, na którym działa baza danych Ośrodka. Sam wyraz IP_Serwer ma być wpisany w dosłownej postaci, BEZ zastępowania słówka Serwer nazwą swojego serwera:
[AutoUpdate]
IP_Serwer=10.5.16.50
8. Uruchomić jednokrotnie plik 20-4_5_000000.exe umieszczony na dysku wspólnym, w wyniku tej czynności pojawi się komunikat:



9. Zalogować się do Pomostu na jednej stacji roboczej. Od razu po zalogowaniu, powinno się pojawić okienko odliczania czasu, po czym zostanie zaktualizowana struktura bazy danych oraz pliki wykonywalne na tej stacji. W tym czasie nadal nikt inny nie może pracować w Pomoście, ze względu na konieczność zmiany struktury bazy danych.
10. Po pomyślnym wykonaniu należy sprawdzić na tej jednej stacji roboczej, czy w historii aktualizacji jest wpis o nowym pakiecie.
11. Teraz już wszyscy pozostali Użytkownicy mogą się logować do Pomostu na swoim stanowiskach. Od razu po zalogowaniu, pojawi się okienko odliczania czasu i na ich stacjach roboczych zostaną zaktualizowane pliki wykonywalne.
12. Kiedy już wszystkie stanowiska zostaną zaktualizowane, należy przestawić z powrotem parametr „KOD Statusu AutoUpdate” na 0 (zero). Zapobiegnie to dalszemu sprawdzaniu przy uruchamianiu Pomostu, czy na dysku wspólnym są nowe aktualizacje i tym samym spowolnieniu uruchamiania Pomostu.

Gdyby mimo zastosowania się do wszystkich powyższych wskazówek, automatyczna aktualizacja nie zadziałała, należy przywrócić bazę danych z kopii, przestawić w/w parametr z powrotem na zero i wykonać aktualizację tradycyjną metodą, to jest uruchamiając plik 20-4_5_000000.exe na serwerze i następnie na wszystkich stacjach roboczych.